



Gulp



Stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden.


- Vouw de naad van de linker rand 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen. Speld de linker ritshelft onder deze rand.
- Vouw de gulpreep dubbel. Leg de gulpreep onder de rits en stik hem, met behulp van een ritsvoetje, smal op de kant vast.



Vouw het rechter gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Leg de rechter rand tegen de middenvoorlijn van de linker rand en rijg hem vast.

- Stik de rechter ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter gulpbeleg. Stik de rechter voorbeen/voorrok 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp schuin/rond naar de naad lopen.


Kruisnaad stikken



Keer een pijp en stop hem in de andere. Stik de kruisnaad of stik hem bij een gulp verder. Keer de pijpen.

Lusreep

De maten voor de lusreep staan bij 'Knip naar maat' in het werkschrift.




Tek.1 Teken met krijt langs de lange randen van de reep 0,75 cm naad.

Tek.2 Vouw deze naden naar binnen en speld ze vast.

Tek.3 Vouw de lusreep dubbel met de verkeerde kanten op elkaar. Speld, rijg en stik de naden smal op de kant op elkaar vast. Stik de lusreep eventueel langs de vouw smal op de kant door.

Zomen


Onzichtbare zoom



Werk de onderrand van het kledingstuk af met een lock- of zigzagsteek. Speld de zoom in de panden. Rijg de zoom 1,5 cm onder de afwerkte rand vast.

- Vouw de afgewerkte rand van de zoom $\pm 0,75$ cm naar buiten om en speld hem vast. Zet de vouwrand met kleine steekjes op de panden vast; neem steeds één à twee weefdraden van de stof op, zodat de steek aan de goede kant onzichtbaar wordt. Trek de draad niet te strak aan.


Zichtbare zoom



Deze zoom komt vooral voor bij sportieve kleding en kinderkleding.


- Reken aan de onderrand van glad of sluisvallende kleding gemiddeld 4 à 5 cm zoom en bij wijde kleding 1 à 3 cm. Teken met kleermakerskrijt de zoom af; gebruik lichte tinten i.v.m. vlekken. Vouw de zoom naar binnen.

- Teken met kleermakerskrijt de zoombreedte en de inslag op de stof af. Het is handig om hiervoor een kartonnen malletje te maken. Knip de overtollige stof af.



Vouw de inslag aan de onderrand van de panden naar binnen en rijg hem langs de vouwrand vast. Vouw de zoom naar binnen en speld hem vast. Stik de zoom smal op de kant vast. Verwijder de rijgdraad na het stikken.

Zoom voor dickere of stugge stoffen




Knip de naden in de zoom op 0,5 cm vanaf het stiksel af. Bij deze over het algemeen dickere of stugge stoffen wordt de zoom onzichtbaar gezoomd of geplakt met dubbelzijdig textielplakband.

Knoopsgat maken


Het formaat van de knoop wordt bepaald door de overslagbreedte. Bij een overslagbreedte van 2 cm horen knopen van 2 cm.

Geef met kleermakersspotlood de plaats van de knoopsgaten op de overslag aan.

- Begin voor het maken van horizontale knoopsgaten 3 mm vóór de middenvoorlijn.




- Begin voor verticale knoopsgaten 3 mm boven het aanzetpunt van de knoop en maak het knoopsgat precies op de middenvoorlijn.
- Volg voor knoopsgaten de handleiding bij je naaimachine.
- Maak het knoopsgat bij platte knopen ± 3 mm en bij bolle knopen ± 5 mm groter dan de middenlijn van de knoop.



Steek, om te voorkomen dat het tornmesje uitschiet, eerst een speld dwars over het knoopsgat vóór de trensjes in de stof. Maak het knoopsgat met een tornmesje of scherp schaartje voorzichtig vanuit het midden open.

Knoop aanzetten met de hand

Gebruik voor het aanzetten van grotere knopen stevig garen, handgaren of knoopsgatengaren. • Werk met een enkele draad, een dubbele draad raakt gemakkelijk in de knoop. • Neem bij kleine knopen gewoon machinegaren en gebruik dan wel een dubbele draad.



Zet de knoop aan op de middenlijn van de onderrand. Steek de naald steeds van voor naar achter door de stof. • Hecht de draad nadat de knoop is vastgezet stevig af. Steek de draad daarna tussen de stoflagen weg.